

CONTROLLO REMOTO DI UN PC TRAMITE INTERNET O RETE LOCALE LAN

Convenzioni usate in questa guida

PC REMOTO → con il termine PC REMOTO si intende il computer che verrà controllato

PC LOCALE → con il termine PC LOCALE si intende il computer da cui si opererà

Requisiti e installazione

Per controllare un PC REMOTO (sia che si operi tramite accesso a internet, sia che si rimanga all'interno di una rete locale lan), è necessario copiare su entrambi i computer il software ShowMyPC (in questa guida si parla della versione 3050) in una cartella qualsiasi (anche sul desktop).

La comodità di utilizzare questo programma è che non richiede nessuna installazione (è sufficiente un copia/incolla).


Per controllare un computer tramite internet è necessario che entrambi dispongano di una connessione già attiva a internet, per le reti locali è sufficiente che entrambi siano collegati alla stessa rete.

Attivazione della connessione sul PC REMOTO

Chiedere che venga eseguito il software ShowMyPC sul computer PC REMOTO tramite doppio clic sull'icona:




Se appare un messaggio simile al seguente...




... fare un clic sul bottone "Esegui".

Se appare un messaggio simile al seguente...



... fare un clic sul bottone “Sblocca”.

Apparirà la seguente maschera:



Fare un clic sul bottone “Attiva Accesso al mio PC” e, dopo qualche istante, la maschera si aggiornerà presentando una password di condivisione (vicino alla busta verde) come visibile in questo esempio:



Fatevi comunicare la password di condivisione (5 cifre, trattino, 8 cifre).


A questo punto il PC REMOTO è pronto per essere controllato da remoto.

Attivazione della connessione sul PC LOCALE

Eseguire il software ShowMyPC sul computer PC LOCALE tramite doppio clic sull'icona:




Se appare un messaggio simile al seguente...




... fare un clic sul bottone “Esegui”.

Se appare un messaggio simile al seguente...




... fare un clic sul bottone “Sblocca”.

Apparirà la seguente maschera:



Fare un clic sul bottone “Collegamento PC Remoto” e sulla seguente maschera...



...inserire la password di condivisione che vi è stata precedentemente comunicata, quindi confermare facendo un clic sul bottone “Ok”.

E' ora possibile operare dal PC LOCALE come se ci si trovasse sul PC REMOTO.

Le stampanti disponibili sono quelle del PC REMOTO (se si è connessi tramite internet e si vuole eseguire una stampa in locale, si consiglia di installare sul PC REMOTO una stampante virtuale quale ad esempio “CutePDF Writer” (converter + CuteWriter) e trasferire sul PC LOCALE il documento PDF che verrà generato).

Sono disponibili diverse funzioni quali ad esempio una lavagna virtuale (premere il bottone “Opzioni” e quindi scegliere “Chat WhiteBoard”), ma la funzione più interessante è il trasferimento di documenti che è possibile attivare tramite la barra di bottoni che appare in alto allo schermo di controllo remoto:




Questa funzione può essere utilizzata anche per stampare in locale le pagine che possono essere generate sul PC REMOTO dalle stampanti virtuali su esso installate (come segnalato poco sopra).

Come trasferire un documento da PC REMOTO a PC LOCALE o viceversa

E' possibile trasferire un documento da PC REMOTO a PC LOCALE (o viceversa) operando dal PC LOCALE facendo un clic sul bottone "Transfer files" (sulla barra di bottoni che appare in alto allo schermo di controllo remoto):




Apparirà la seguente maschera:




"Local Computer" presenta il contenuto del PC LOCALE e "TightVNC Server" presenta il contenuto del PC REMOTO. I vari dischi possono essere sfogliati con gli appositi bottoni.

Per trasferire un file da PC REMOTO a PC LOCALE è necessario prima scegliere la cartella di destinazione su “Local Computer”, poi ricercare su “TightVNC Server” il file da trasferire, quindi selezionarlo e infine fare un clic sul bottone “<<<” (vedi esempio nella maschera seguente).



Allo stesso modo, per trasferire un file da PC LOCALE a PC REMOTO è necessario prima scegliere la cartella di destinazione su “TightVNC Server”, poi ricercare su “Local Computer” il file da trasferire, quindi selezionarlo e infine fare un clic sul bottone “>>>” (vedi esempio nella maschera seguente).




Scollegamento per termine lavoro (modalità “A”)

Sullo schermo del PC REMOTO fare un clic sul bottone “Stop Sharing” (il quadratino blu che si vede tra “Attiva Accesso al mio PC” e “Password Condivisione”).




Apparirà il seguente messaggio...



...rispondere facendo un clic su “Sì”.

Il collegamento è terminato, potete chiedere che sul PC REMOTO chiudano il software ShowMyPC con il classico bottone di uscita (la X rossa in alto a destra) e chiuderlo anche sul PC LOCALE.

Sia per il PC REMOTO che per il PC LOCALE, se viene aperta una pagina di internet inerente il sito "ShowMyPC"...




...è possibile chiuderla con il classico bottone di uscita (la X rossa in alto a destra).

Scollegamento per termine lavoro (modalità “B”)

E' anche possibile scollegarsi premere il tasto destro sull'icona “TightVNC Server” (rappresentata da una “V” bianca su sfondo scuro) che si trova in basso a destra sullo schermo di connessione remota...




.. e poi fare un clic su “Close TightVNC Server”, quindi chiedere che sul PC REMOTO chiudano il software ShowMyPC con il classico bottone di uscita (la X rossa in alto a destra) e alla richiesta:



...rispondere facendo un clic su “Si”.


Se sul PC LOCALE appare la seguente maschera...



...fare un clic su “OK” per chiuderla.

Infine chiedere sul PC LOCALE il software ShowMyPC con il classico bottone di uscita (la X rossa in alto a destra).

Sia per il PC REMOTO che per il PC LOCALE, se viene aperta una pagina di internet inerente il sito "ShowMyPC"...



...è possibile chiuderla con il classico bottone di uscita (la X rossa in alto a destra).